

Instructie

# Shopware 5 REST API- uitbreiding

---

**dealer4dealer**

Osloweg 53D  
9723 BH Groningen

**contact**

050 - 544 50 39  
[info@dealer4dealer.nl](mailto:info@dealer4dealer.nl)

## Welkom

Beste klant,

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Shopware-koppeling van dealer4dealer.

Dit document ondersteunt je bij de REST API-uitbreiding van Shopware. Deze is nodig om verbinding te kunnen maken met de koppeling.

Instellingen binnen Exact Online, zoals welke dagboeken en grootboekberekeningen je moet gebruiken, worden niet behandeld in dit document. Heb je daar vragen over of besteed je de implementatie liever uit? Kies dan in de installatiewizard voor het implementatiepakket. Wij installeren en ondersteunen het testen van de koppeling voor je. Na het afsluiten neemt ons projectbureau contact met je op om de implementatie in te plannen.

We wensen je veel succes met de Shopware-koppeling.

Met vriendelijke groet,

Team dealer4dealer

## Inhoudsopgave


1. Instellingen	4
1.1. Bestaande gebruiker toegang geven	4
1.2. Nieuwe gebruiker aanmaken	6

# 1. Instellingen

Om verbinding te kunnen maken met Shopware in de xCore-koppeling dient de REST API-uitbreiding geïnstalleerd te worden. Deze is te vinden op onze GitHub-pagina: <https://github.com/dealer4dealer/shopware5-restapi/branches>. Naast deze uitbreiding dient er een API-gebruiker aanwezig te zijn waarmee ingelogd wordt in de koppeling. Hiervoor dient een bestaande gebruiker toegang te krijgen tot de API of een nieuwe gebruiker aangemaakt te worden.


## 1.1. **Bestaande gebruiker toegang geven**

Om een bestaande gebruiker toegang te geven tot de API dien je in Shopware te gaan naar: Instellingen – Gebruikersbeheer. Zie onderstaande afbeelding.




Er opent zich een nieuw scherm. In dit scherm zijn alle Shopware-gebruikers terug te vinden. Om een bestaande gebruiker toegang te geven tot de API volg je onderstaande stappen.


1. Bewerk de gewenste gebruiker door onder de opties op het icoontje te klikken.



2. Zet een vinkje bij 'Geactiveerd' onder de API-uitgang. Door dit vinkje aan te zetten wordt de API-sleutel zichtbaar. Kopieer deze.



3. Klik op de knop 'Opslaan'.
4. Ga naar xCore en klik op de button 'Aanmelden bij Shopware'.



5. Voer in het Shopware-inlogscherf eerst de URL in en daarna de gebruikersnaam. Geef als antwoord de API-sleutel

## 1.2. Nieuwe gebruiker aanmaken

Om een nieuwe gebruiker toegang te geven tot de API dien je in Shopware te gaan naar: Instellingen – Gebruikersbeheer. Volg dan de onderstaande stappen.

1. Er opent zich een nieuw scherm. In dit scherm zijn alle Shopware-gebruikers te vinden en kan een nieuwe gebruiker aangemaakt worden door op de knop 'Gebruiker toevoegen' te klikken.



2. Vul de gebruikersgegevens in en zorg ervoor dat zowel de gebruiker als de API-toegang geactiveerd is. De API-sleutel wordt zichtbaar. Kopieer deze.

3. Klik op de knop 'Opslaan'.
4. Volg stap 4 en 5 van paragraaf 1.1.